


### (3) IMAP 電子メールアカウントの作成


- 画面左下の「スタートボタン」から「すべてのプログラム」の中の「Windows Live メール」、またはデスクトップのアイコンから Windows Live メールを起動します。



- 「アカウント」に切り替えます。



- 「電子メール」をクリックします。




- 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が起動します。

表示名	入力内容
電子メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
表示名	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れる

以外の枠内は任意となります。

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。

■サーバ設定を構成の画面が起動します。



#### 受信サーバーの情報


表示名	入力内容
サーバーの種類	IMAP
サーバーのアドレス	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログイン ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp

#### 送信サーバーの情報

表示名	入力内容
サーバーのアドレス	auth.aitai.ne.jp
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
ポート	465
認証が必要	チェックを入れる

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。


■設定が完了しました。「完了」をクリックします。



#### (4) 電子メールアカウントの送信認証設定


※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■左上のメニューから「アカウント」、「プロパティ」をクリックします。



■電子メールアカウントのプロパティ画面が起動します。


「全般」タブに切り替えます。



表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
電子メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp

以外の枠内は任意となります。

■ 「サーバー」 タブに切り替えます。




表示名	入力内容
受信メールサーバーの種類	IMAP
受信メール (IMAP)	imap.aitai.ne.jp
送信メール (SMTP)	auth.aitai.ne.jp
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
クリアテキスト認証を使用してログオンする	チェックを入れる

上記を参考に設定し、「設定」ボタンをクリックします。


■ 送信メールサーバー画面が起動します。

#### ログオン情報



「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択  
上記のように設定し、「OK」をクリックし「適用」をクリックします。

- 「詳細設定」 タブに切り替えます。



表示名	入力内容
送信メール (SMTP)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
受信メール (IMAP)	993
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる

以外の枠内は任意となります。

設定を入力し確認しましたら、「適用」ボタンをクリックして設定を保存します。

「アカウント」ダイアログも「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。

以上で設定終了です。