

電子メールの設定 (OS 10 標準 Mail の設定)

Mail v1.2 以上のバージョンをご利用下さい。

- (1) 画面下のドッグから「Mail」(切手のアイコン) をクリックします。



- (2) アカунツの設定がされていない場合は下記のウィンドウが表示されるため、以下のように設定します。下記の画面にならない場合は (3) へ
X10.4(Tiger)の場合は P3、10.5(Leopard) の場合は P8 をご覧下さい。

A screenshot of the Mail account setup window. The window title is "ようこそ Mail へ". The main text says "Mail を使用するよう設定されたメールアカウントがありません。次の情報を入力して、メールを送受信してください。". There are several input fields: "氏名:" with "aitai user", "メールアドレス:" with "user@**.aitai.ne.jp", "受信用メールサーバ:" with "pop.**.aitai.ne.jp", "メールサーバの種類:" with "POP" selected and "IMAP" unselected, "ユーザ名:" with "user", "パスワード:" with "*****", and "送信用メールサーバ:" with "auth.aitai.ne.jp". At the bottom, there are "終了" and "OK" buttons. The "OK" button is circled in red.

- ・「氏名 :」 自由にご記入頂けます。通常は名前を入れるのが一般的です。

例) aitai user

- ・「メールアドレス :」 例) user@**.aitai.ne.jp

* 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。

- ・「受信用メールサーバ」 「pop.」 + メールサーバー名

* 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールサーバ (受信:110 番)」をご記入下さい。
例) pop.hml0.aitai.ne.jp

- ・「メールサーバの種類 :」 「POP」をお選び下さい。

- ・「ユーザ名 :」 例) user

* 『Aitai net 登録完了通知書』内「アカウント」をご記入下さい。

・「パスワード:」

* 『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。
(大文字・小文字に注意して下さい)

・「送信用メールサーバ:」 **auth.aitai.ne.jp**

* 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールサーバ (送信:587 番)」をご記入下さい。
例) auth.aitai.ne.jp


以上をご記入頂けましたら「OK」をクリックして下さい。

接続に失敗した旨の画面が出た場合、「続ける」を選択して下さい。

■ (3) 画面左上の「Mail」をクリックし、環境設定をクリックします。



■ (4) 「アカウント」ダイアログの「アカウント情報」タブをクリックし、設定内容を確認します。



- ・「アカウントの種類：」 POP
- ・「説明：」 例) aitai user ご自由にご記入下さい
- ・「メールアドレス：」 ※ 例) user@**.aitai.ne.jp
- ・「氏名：」 例) aitai user
- ・「受信用メールサーバ：」 例) **pop.**.aitai.ne.jp**
- ・「ユーザ名：」 ※ 例) user
- ・「パスワード：」 ※ 大文字・小文字にご注意下さい。
- ・「送信用メールサーバ(SMTP)：」 **auth.aitai.ne.jp**

設定を確認後、「サーバ設定...」をクリックします。

■ (5) 「SMTP サーバのオプション」の画面が表示されましたら以下設定します。

- ・「送信用メールサーバ：」 **auth.aitai.ne.jp**
- ・「サーバのポート：」 **587**
- ・「認証：」 パスワード を選択
- ・「ユーザ名：」 ※ メールアドレス 例) **user@**.aitai.ne.jp**
 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。
- ・「パスワード：」 ※ 大文字・小文字にご注意下さい。
 『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。

入力後、「OK」をクリックして画面を閉じます。

■ (6) 左上の×印をクリックし、変更を保存します。以上で設定完了です。



- ・「SSL (Secure Sockets Layer) を使用」 チェックしません。
- ・「認証：」 「パスワード」 を選択します。
- ・「送信用メールサーバ：」 `auth.aitai.ne.jp`
 - * 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールサーバ (送信:587 番)」をご記入下さい。 例) `auth.aitai.ne.jp`
- ・「認証を使用」 チェックします。
- ・「ユーザ名：」 例) `user@**.aitai.ne.jp`
 - * 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。
- ・「パスワード：」
 - * 『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。
(大文字・小文字に注意して下さい)

記入しましたら、「続ける」をクリックして下さい。



次の画面になるまで数分かかります。エラーが発生した場合は、(3)以降で修正できる為、そのまま「続ける」を選択して進んで下さい。

以下設定し、「続ける」をクリックします。



・「認証：」 「パスワード」 を選択します。




以上を確認頂き、「続ける」をクリックして下さい。

設定結果の画面で「終了」を選択し、アカウント作成を完了します。

■ (3) 画面左上の「Mail」をクリックし、環境設定をクリックします。



- (4) 「アカウント」ダイアログの「アカウント情報」タブをクリックし、設定内容を確認します。



- ・「アカウントの種類：」 POP
- ・「説明：」 例) aintai user ご自由にご記入下さい
- ・「メールアドレス：」※ 例) user@*.aitai.ne.jp
- ・「氏名：」 例) aintai user
- ・「受信用メールサーバ：」 例) **pop.**.aitai.ne.jp**
- ・「ユーザ名：」 ※ 例) user
- ・「パスワード：」 ※ 大文字・小文字にご注意下さい。
- ・「送信用メールサーバ(SMTP)：」 **auth.aitai.ne.jp**

設定を確認後、「サーバ設定...」をクリックします。

- (5) 「SMTP サーバのオプション」の画面が表示されましたら以下設定します。

SMTP サーバのオプション

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート: 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証: パスワード

ユーザ名: user@*.aitai.ne.jp

パスワード:

? キャンセル OK

- ・「送信用メールサーバ:」 **auth.aitai.ne.jp**
- ・「サーバのポート:」 **587**
- ・「認証:」 パスワード を選択
- ・「ユーザ名:」 ※ メールアドレス 例) user@*.aitai.ne.jp
『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。
- ・「パスワード:」 ※ 大文字・小文字にご注意下さい。
『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。

入力後、「OK」をクリックして画面を閉じます。

- (6) 左上の×印をクリックし、変更を保存します。以上で設定完了です。

***MAC OS X10.5(Leopard)の場合は以下の手順で設定します。**

(2) アカウントの設定がされていない場合は下記のウィンドウが表示されるため、
以下のように設定します。下記の画面にならない場合は (3) へ



- ・「氏名：」 自由にご記入頂けます。通常は名前を入れるのが一般的です。
例) aitai user
- ・「メールアドレス：」 例) user@**.aitai.ne.jp
* 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。
- ・「パスワード：」
* 『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。
(大文字・小文字に注意して下さい)



次の画面になるまで数分かかる事
があります。

- ・「アカウントの種類：」 「POP」をお選び下さい。
- ・「アカウントの説明：」 ご自由に記入下さい。
- ・「受信用メールサーバ」 「pop.」 + メールサーバ名
* 『Aitai net 登録完了通知書』内「メールサーバ (受信:110 番)」をご記入
下さい。 例) pop.hm10.aitai.ne.jp
- ・「ユーザ名：」 例) user
* 『Aitai net 登録完了通知書』内「アカウント」をご記入下さい。

・「パスワード：」

- ＊『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。
(大文字・小文字に注意して下さい)



・「SSL (Secure Sockets Layer)を使用」 チェックしません。

・「認証：」 「パスワード」 を選択します。

・「説明：」 ご自由に記入下さい。

・「送信用メールサーバ：」 **auth.aitai.ne.jp**

- ＊『Aitai net 登録完了通知書』内「メールサーバ (送信:587 番)」をご記入下さい。
例) auth.aitai.ne.jp

・「このサーバのみを使用」 チェックします。

・「認証を使用」 チェックします。

・「ユーザ名：」 例) user@*.aitai.ne.jp

- ＊『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご記入下さい。

・「パスワード：」

- ＊『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご記入下さい。
(大文字・小文字に注意して下さい)

記入しましたら、「続ける」をクリックして下さい。



次の画面になるまで数分かかります。エラーが発生した場合は、(3)以降で修正できる為、そのまま「続ける」を選択して進んで下さい。

以下設定し、「続ける」をクリックします。



- ・「SSL (Secure Sockets Layer)を使用」 チェックしません。
- ・「認証:」 「パスワード」 を選択します。



以上を確認頂き、「作成」をクリックして下さい。

- (3) 画面左上の「Mail」をクリックし、環境設定をクリックします。



- (4) 「アカウント」ダイアログの「アカウント情報」タブをクリックし、設定内容を確認します。



- ・「説明：」 例) aitai user ご自由にご記入下さい
- ・「メールアドレス：」 ※ 例) user@**.aitai.ne.jp
- ・「氏名：」 例) aitai user
- ・「受信用メールサーバ：」 例) **pop.**.aitai.ne.jp**
- ・「ユーザ名：」 ※ 例) user
- ・「パスワード：」 ※ 大文字・小文字にご注意下さい
- ・「送信用メールサーバ(SMTP)：」 **auth.aitai.ne.jp**
- ・「このサーバのみを使用」 チェックします

設定を確認後、枠の部分をクリックし、「サーバリストを編集...」をクリックします。



