

電子メールソフトの設定

・ Microsoft Outlook 2000 の設定方法

(1) 電子メールアカウントの作成

※『Aitai net 登録完了通知書』をご用意下さい。

- デスクトップ上の「スタート」から「すべてのプログラム」を選択し、「Microsoft Outlook」をクリックすると Outlook 2000 が起動します。



Microsoft
Outlook

- 初めて Outlook 2000 を起動した場合には、Outlook 2000 スタートアップウィザードが自動的に始まります。



「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- すでにお使いのメールソフトがある場合は、「メール アップグレード オプション」のダイアログが表示されます。



メールソフトを選択すると、電子メールメッセージ、アドレス帳、設定をインポートすることができます。ここでは、インポートを行わないこととします。


「上記以外のメール プログラム」を選択して、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「メール サービス オプション」のダイアログが表示されます。



「インターネットのみ(I)」を選択して、「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

- 「インターネット メール サポートは、インターネット メールに最適の環境を提供しますが、Microsoft Outlook で、Exchange Server、Microsoft Mail、FAX、サードパーティのメール サービスは使用できなくなります。」のダイアログが表示されます。



「はい(Y)」をクリックすると、インターネット接続ウィザードが始まります。

※ウィザードが自動的に開始しない場合には、「ツール(T)」メニューより「アカウント(A)...」を選択し、「インターネット アカウント」ダイアログの「メール」タブで「追加(A)」ボタンをクリックし、「メール(M)...」を選択します。

- 「名前」のダイアログでは、以下のように設定します。




- ・ 「表示名(D):」

名前をローマ字で入力

例) himawari taro

設定しましたら、「次へ(N)>」ボタンをクリックします。


- 「インターネット電子メール アドレス」のダイアログでは、以下のように設定します。



- ・「電子メール アドレス (E) :」
例) taro@hm.aitai.ne.jp

※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。
設定しましたら、「次へ (N) >」ボタンをクリックします。


- 「電子メール サーバー名」のダイアログでは、以下のように設定します。



- ・「受信メール サーバーの種類 (S)」
「POP3」を選択
- ・「受信メール (POP3 または IMAP) サーバー (I) :」
「pop.」 + **メールサーバー名** を入力します。
例) pop.hm.aitai.ne.jp
- ・「送信メール (SMTP) サーバー (O) :」
auth.aitai.ne.jp を入力します。

設定しましたら、「次へ (N) >」ボタンをクリックします。

- 「インターネット メール ログオン」のダイアログでは、以下のように設定します。



- ・「アカウント名(A):」
「ユーザー名」を入力
例) taro

※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。


- ・「パスワード(P):」
「パスワード」を入力

※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。

- ・「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S):」
チェックしません


設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「インターネットに接続する方法を選んでください。」のダイアログでは、「LANを使って接続する(L)」を選択します。



設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「設定完了」のダイアログが表示されます。




完了ボタンをクリックし、電子メールアカウントの作成を終了します。

(2) 電子メールアカウントの送信認証設定と接続の種類の設定

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

- 「ツール(T)」メニューより「アカウント(A)...」を選択します。表示された「インターネット アカウント」ダイアログの「メール」タブをクリックします。


作成したメールアカウントが表示されています。例) pop.hm.aitai.ne.jp



設定を確認したいアカウントを選択し、「プロパティ (P)」ボタンをクリックします

※以前に使用していたイーメールアカウントや入力ミス等のアカウントが残っている場合、その設定に接続を試みた上でエラー表示が出る場合があります。不要なアカウント設定はこの段階で削除されることを推奨します。

- 「全般」タブにて、以下のように設定されているか確認します。



- ・「メール アカウント」

電子メールアドレスなど、わかりやすい名前にします
例) pop.hm.aitai.ne.jp

「ユーザー情報」の枠内

- ・「名前 (N) :」

名前をローマ字で入力

- ・「会社名 (O) :」

個人で使用する場合は空白のままにします

- ・「電子メール アドレス (M) :」

例) taro@hm.aitai.ne.jp


※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください

- ・「返信アドレス (Y) :」

通常は空白のままにします

※電子メールアドレスで設定したアドレスとは別のアドレスに返信してもらいたい場合などに設定します。

- 「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。



「サーバー情報」の枠内

「受信メールサーバーの種類 (M):」の欄

→ 「POP3」を選択します。

「受信メール (POP3) (I):」の欄

→ 「**pop.**」 + **メールサーバー名** を入力します。

例) pop.hm.aitai.ne.jp

「送信メール (SMTP) (U):」の欄

→ **auth.aitai.ne.jp** を入力します。

「受信メールサーバー」の枠内

「アカウント名 (C):」の欄

→※『Aitai net 登録完了通知書』内「アカウント」をご覧ください。

例) taro

「パスワード (P):」の欄

→※『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご覧ください。

「パスワードを保存する (W)」の欄

→チェックします。

「セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする (S)」の欄


→チェックしません。

「送信メールサーバー」の枠内

「このサーバーは認証が必要 (V)」

→チェックします。その後、「設定 (E)」ボタンをクリックします。

- 送信メール サーバーの画面で、以下のように設定をします。



「ログオン情報」の枠内

- ① 「次のアカウントとパスワードでログオンする (O)」を選択します。
- ② 「アカウント名 (C):」の欄
→※『Aitai net 登録完了通知書』内「メールアドレス」をご覧ください。
例) taro@hm.aitai.ne.jp
- ③ 「パスワード (P):」の欄
→※『Aitai net 登録完了通知書』内「パスワード」をご覧ください。
- ④ 「パスワードを保存する (W)」の欄
→チェックします。
- ⑤ 「セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする (S)」の欄
→チェックしません。


設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

- 「接続」タブをクリックし、以下のように設定されているか確認します。



- ・「接続」
「LAN(L)」を選択

- 「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定をします。



「サーバーのポート番号」の枠内

- ① 「送信メール (SMTP) (O):」 の欄
→ **587 と入力します。**
- ② 「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)」 の欄
→ チェックしません。
- ③ 「受信メール (POP3) (T):」 の欄
→ 110 のままにします。
- ④ 「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)」 の欄
→ チェックしません。

以降の枠内

任意となります。

設定を入力し確認しましたら、「OK」ボタンをクリックして設定を保存します。

「インターネット アカウント」ダイアログも「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。

以上となります。