


電子メールソフトの設定

・ Outlook Express 5.0 以上の設定方法

※『Aitai net 登録完了通知書』をご用意下さい。

(1) 電子メールアカウントの作成

- デスクトップ上の「スタート」から「すべてのプログラム」を選択し、「Outlook Express」をクリックすると Outlook Express が起動します。




- Outlook Express の「ツール(T)」メニューより「アカウント(A)...」を選択します。「インターネット アカウント」ダイアログの「メール」タブで、右の「追加(A)」ボタンをクリックし、「メール(M)...」を選択します。



メールアカウント作成のウィザードが始まります。

- 「名前」のダイアログでは、以下のように設定します。




・「表示名(D):」

名前をローマ字で入力
例) himawari taro

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「インターネット電子メール アドレス」のダイアログでは、以下のように設定します。




- ・「電子メール アドレス(E):」

例) taro@hm.aitai.ne.jp

※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。
設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「電子メール サーバー名」のダイアログでは、以下のように設定します。



- ・「受信メール サーバーの種類(S)」

「POP3」を選択

- ・「受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(I):」

「pop.」 + **メールサーバー名** を入力します。

例) pop.hm.aitai.ne.jp


※お客様によってメールサーバー名が異なりますので
『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。

- ・「送信メール (SMTP) サーバー(O):」

auth.aitai.ne.jp を入力します。

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「インターネット メール ログオン」のダイアログでは、以下のように設定します。




※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。

- ・「アカウント名(A):」
[ユーザー名]を入力
例) taro
- ・「パスワード(P):」
[パスワード]を入力
- ・「パスワードを保存する(W)」
チェックします
- ・「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する (S)」
チェックしない

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

- 「設定完了」のダイアログが表示されます。



「完了」ボタンをクリックします。

(2) 電子メールアカウントの送信認証設定


※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

- Outlook Express のメニューの「ツール(T)」より「アカウント(A)...」を選択します。

「インターネット アカウント」ダイアログの「メール」タブをクリックします。
作成したメールアカウントが表示されています。例) pop.hm.aitai.ne.jp



- 設定を確認したいアカウントを選択し、「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。「全般」タブが、以下のように設定されているか確認します。



「メール アカウント」の枠内

電子メールアドレスなど、わかりやすい名前にします
例) pop.hm.aitai.ne.jp


「ユーザー情報」の枠内

- ・「名前(N):」
名前をローマ字で入力
例) himawari taro
- ・「会社名(O):」

個人で使用する場合は空白のままにします

- ・「電子メール アドレス (M) :」
例) taro@hm.aitai.ne.jp
※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。
- ・「返信アドレス (Y) :」
通常は空白のままにします
※電子メールアドレスで設定したアドレスとは別のアドレスに返信してもらいたい場合などに設定します。

- 「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定されているか確認します。



※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。

「サーバー情報」の枠内

- ・「受信メール サーバーの種類 (M) :」
「POP3」を選択
- ・「受信メール (POP3) (I) :」
「pop.」 + **メールサーバー名** を入力します。
例) pop.hm.aitai.ne.jp
- ・「送信メール (SMTP) (U) :」
auth.aitai.ne.jp を入力します。


「受信メール サーバー」の枠内

- ・「アカウント名 (C) :」
[ユーザー名]を入力
例) taro
- ・「パスワード (P) :」
[パスワード]を入力
- ・「パスワードを保存する (W)」
チェックします
- ・「セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする (S)」
チェックしない

「送信メール サーバー」の枠内

- ・「このサーバーは認証が必要(V)」
チェックを入れ、「設定(E)」ボタンをクリックします。

- 送信メールサーバーの画面で、以下のように設定をします。



※お客様によって異なりますので『Aitai net 登録完了通知書』をご覧ください。

「ログオン情報」の枠内


- ・「次のアカウントとパスワードでログオンする (O)」を選択します。
- ・「アカウント名(O):」
[メールアドレス]を入力
例) taro@hm.aitai.ne.jp
- ・「パスワード(P):」
[パスワード]を入力
- ・「パスワードを保存する (w)」
チェックします
- ・「セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする (S)」
チェックしない

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

- 「接続」タブをクリックし、以下のように設定されているか確認します。



- 「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定をします。



「サーバーのポート番号」の枠内

- ・「送信メール (SMTP) (O) :」
587 と入力
- ・「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)」
チェックしない。
- ・「受信メール (POP3) (T) :」
110 のままにする
- ・「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (C)」
チェックしない。

以降の枠内

任意となります。

設定を入力、確認しましたら、「OK」ボタンをクリックして設定を保存します。

「インターネット アカウント」ダイアログも「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。

以上となります。