

【POP】 Mac OS Tahoe (26.x) 以降の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) POP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。



をクリックしてください。

■メールアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。

アカウントを追加
メールアドレスを入力してください

himawari@hm.aitai.ne.jp

メールアカウントプロバイダにサインインするか、
リストから選択します。


続ける

←①入力

←②クリック

| 表示名 | 入力内容 |
|---------|--|
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 |

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- メールアドレス欄の下に「プロバイダを選択」が表示されましたら、「その他のメールアカウント」をクリックします。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



| 表示名 | 入力内容 |
|---------|--|
| 名前 | ※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり |
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 |

入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

| 表示名 | 入力内容 |
|-----------|--|
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。 |
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。 |
| アカウントの種類 | POP |
| 受信用メールサーバ | auth.aitai.ne.jp |
| 送信用メールサーバ | auth.aitai.ne.jp |

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■「完了」をクリックして、設定を終了します。

このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:

メール

メモ

キャンセル 戻る **完了**

←クリック


(2) POP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「メール」を起動します。




をクリックしてください。

- 画面左上の「メール」をクリックし、「設定...」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。



- 「受信用メールサーバ (POP)」 欄を以下のように設定します。

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: auth.aitai.ne.jp

接続設定を自動的に管理

| 表示名 | 入力内容 |
|-------|--|
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 |
| ホスト名 | auth.aitai.ne.jp |

- 「接続設定を自動的に管理」 からチェックを外し、以下のように設定します。

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: ↓①チェックなし

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

←③クリック

| 表示名 | 入力内容 |
|-------------|----------|
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 995 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |

■入力後、「POPの詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

| 表示名 | 入力内容 |
|---------------------|--------|
| TLS 証明書 | なし |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックなし |

■「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

| 表示名 | 入力内容 |
|-------|--|
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 |
| ホスト名 | auth.aitai.ne.jp |

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

| 表示名 | 入力内容 |
|-------------|----------|
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 465 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |

- 「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブが開いたら、以下のように設定します。



| 表示名 | 入力内容 |
|-------------|--|
| 説明 | ※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet |
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 |
| ホスト名 | auth.aitai.ne.jp |
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 465 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |

- 「詳細」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

| 表示名 | 入力内容 |
|---------------------|--------|
| TLS 証明書 | なし |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックなし |

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。