## 【POP】Mac OS Ventura（13.x）以降の設定

※設定の前に、**アカウント ID 通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net サポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

### （1）POP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。


をクリックしてください。

■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。




※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



■「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| 名前 | **※任意の名前で構いません。**<br>例)ヒカリなな |
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**パスワード**を入力します。 |

■画面を以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**パスワード**を入力します。 |
| アカウントの種類 | POP |
| 受信用メールサーバ | mail.gcn.ne.jp |
| 送信用メールサーバ | mail.gcn.ne.jp |

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

## （2）POP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。




をクリックしてください。

■画面左上の「メール」をクリックし、次に「設定...」をクリックします。




■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。




■「受信用メールサーバ（POP）」欄を以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**パスワード**を入力します。 |
| ホスト名 | mail.gcn.ne.jp |

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 995 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |


■入力後、「POP の詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。





| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| TLS 証明書 | なし |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックなし |

■「送信用メールサーバ（SMTP)」欄を以下のように設定します。





| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**パスワード**を入力します。 |
| ホスト名 | mail.gcn.ne.jp |

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 465 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |

■「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、
「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。




■以下の画面を開きます。



■「サーバ設定」タブをクリックし、以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| 説明 | **※任意の名前で構いません**。<br>例)ヒカリなな |
| ユーザ名 | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**メールアドレス**を入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されている<br>**パスワード**を入力します。 |
| ホスト名 | mail.gcn.ne.jp |

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| 接続設定を自動的に管理 | チェックなし |
| ポート | 465 |
| TLS/SSL を使用 | チェックを入れる |
| 認証 | パスワード |

■「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。




| 表示名 | 入力内容 |
|---|---|
| TLS 証明書 | なし |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックなし |

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。
１つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。
以上となります。