

Windows 8.1 メールアプリの設定方法（IMAP のみアプリ対応）※POP 非対応

※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

(1) IMAP 電子メールアカウントの作成

- 「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。




- はじめてアカウントを設定する場合

Microsoft のアカウントを登録する必要があります。

以下の画面が表示された場合、Microsoft アカウントの登録を行って下さい。

Microsoft アカウントの登録方法が分からない場合 Microsoft へお問い合わせ下さい。



- 「[設定]ですべて表示」をクリックします。



■ アカウントを追加する場合


マウスポインタを画面右下隅に移動させ、下記の表示（チャーム）が画面右側に表示されたら、「設定」ボタンをクリックします。




- 「アカウント」 をクリックします。




- 「アカウントの追加」 をクリック。



■ [その他のアカウント] をクリックします。



■ [IMAP] を選択し、[接続] をクリックします。



- 「その他のアカウントの追加」の情報を、以下のように設定します。

その他のアカウントの追加

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メールアドレス
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●

詳細を表示 ←クリック

接続 キャンセル

表示名	入力内容
メール アドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワードを入力します。

入力後[詳細を表示]をクリックします。

■以下の通り入力します。

その他のアカウントの追加



その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザー名

himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード

●●●●●●●●

受信 (IMAP) メール サーバー

imap.aitai.ne.jp

ポート

993

☒ 受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー

auth.aitai.ne.jp

ポート

465

☒ 送信サーバーは SSL が必要

☒ 送信サーバーは認証が必要

☒ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

接続


←クリック

表示名	入力内容
メール アドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワードを入力します。
受信 (IMAP) メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
受信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信 (SMTP) メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
送信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

設定後「接続」をクリックし終了します。

(2) IMAP 電子メールアカウントの設定確認


- マウスポインタを画面右下隅に移動させ、下記の表示（チャーム）が画面右側に表示されたら、「設定」ボタンをクリックします。



- 「アカウント」をクリックします。



- 設定を確認したいアカウントをクリックします。



■以下を参考に設定します。

Mediacat
受信トレイ

すべて ▾

himawari@hm.aitai...
IMAP

himawari@hm.aitai.ne.jp
宛先: himawari@hm.aitai.ne.jp

IMAP

Windows 10 版のメールから送信

1 か月より前のメッセージを取得するには、
「設定」を開いてください

ひまわり

優先するメール アドレス
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
●●●●●●

メール ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

受信メール サーバー
imap.aitai.ne.jp

ポート
993

☒ サーバーは SSL が必要

送信メール サーバー
auth.aitai.ne.jp

ポート
465

☒ サーバーは SSL が必要
☒ 送信サーバーは認証が必要
☒ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

アカウントの削除

表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワードを入力します。
メールユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる