

【POP】 Mac OS X v10.13 Mail の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) POP メールアカウントの設定


■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアドレスを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
名前	※ <u>任意の名前で構いません。</u> 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

The screenshot shows a login form with the following fields and buttons:

- メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp
- ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
- パスワード: ●●●●●●●●
- アカウントの種類: POP
- 受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- 送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- Buttons: キャンセル, 戻る, サインイン

Annotations:

- ←①入力: Points to the input fields.
- ←②クリック: Points to the サインイン button.

Red text below the form: アカウント名またはパスワードを確認できません。

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) POP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



- 画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定...」をクリックします。




- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、
「受信用メールサーバ (POP)」欄を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード


- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。




表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

- プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。