

【IMAP】 Mac OS X v10.13 Mail の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定


- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



- 「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

The screenshot shows a web form titled 'メールアカウントを追加' (Add Email Account) with an '@' icon. Below the title is the instruction '最初に、次の情報を入力してください:' (First, please enter the following information:). The form contains three input fields: '名前:' (Name) with the value 'ひまわり太郎', 'メールアドレス:' (Email address) with the value 'himawari@hm.aitai.ne.jp', and 'パスワード:' (Password) with masked characters. At the bottom are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '戻る' (Back), and 'サインイン' (Sign In). A red rectangle highlights the three input fields, with an arrow and the label '←①入力' (←① Input) pointing to it. Another red rectangle highlights the 'サインイン' button, with an arrow and the label '←②クリック' (←② Click) pointing to it.

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP

受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定...」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。

次に、「サーバ設定」タブをクリックし、

「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フィルタとヒカラー 表示 作成 署名 ルール

↑ ①クリック

②クリック

← ③クリック

サーバ設定

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード:

ホスト名: imap.aitai.ne.jp

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 993 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

IMAPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: 任意

パスワード:

ホスト名: auth.aitai.ne.jp

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 465 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: imap.aitai.ne.jp

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 993 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

IMAPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: himawari@hm.aitai.ne.jp **←②クリック**

ユーザ名: 任意 **←①入力**

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: auth.aitai.ne.jp

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 465 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存


表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

- プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1 つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックして終了します。