

## 【IMAP】 Mac OS X v10.12 Mail の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、  
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

### (1) IMAP メールアカウントの設定


■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

**@ メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: **himawari@hm.aitai.ne.jp** ←①入力

パスワード: 必須

キャンセル 戻る サインイン

表示名	入力内容
名前	※ <u>任意の名前で構いません</u> 。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 ※キーチェーン機能が有効の場合、入力できません。次項の手順を参照してください。

- ※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、その下に表示される「パスワード...」をクリックします。

**@ メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: 必須 ←①クリック

パスワード... ←②クリック

キャンセル 戻る サインイン

※Touch ID（指紋認証機能）をご利用中の場合は、キーボード右上の TouchID に触れてください。そうでない場合は、mac の管理者パスワードをご入力し、「ロックを解除」をクリックします。



※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。保存していなかった場合は次項へお進みください。



※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウント ID 通知書に記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、「サインイン」をクリックします。



■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp  
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp  
パスワード: ●●●●●●●●  
アカウントの種類: IMAP  
受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp  
送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <b>パスワード</b> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

## (2) IMAP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



- 画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定...」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
- 次に、「サーバ設定」タブをクリックし、
- 「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。




表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを入れる

- 入力後、「POPの詳細設定」をクリックします。
- 画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。



表示名	入力内容
IMAP パスの接頭辞	入力しない (空欄)
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <b>パスワード</b> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

- プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを入れる

- 「詳細」 をクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。