


【IMAP】Windows 8.1 メールアプリの設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■スタート画面から「メール」アプリを起動します。




※初めてメールアカウントを設定する場合※

「Microsoft アカウント」を登録する必要があります。

以下のような画面が表示された場合は、Microsoft アカウントの登録を行ってください。

Microsoft アカウントの登録方法がわからない場合は、Microsoft へお問い合わせください。




■「メール」が表示されましたら、「[設定]ですべて表示」をクリックします。

次に、P5 の手順へ進んでください。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、スタート画面でマウスカーソルを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、画面右側に下記の表示（チャーム）を表示させます。

（※チャームはキーボードの Windows ロゴキー  +C を同時に押しても表示されます。）



※右側に表示された画面（チャーム）の中から、「設定」をクリックします。




※「アカウント」をクリックします。



※「アカウントの追加」をクリックします。



※「その他のアカウント」をクリックします。



- 「メールアカウントの追加」と表示されましたら、「IMAP」を選択し、「接続」をクリックします。

- 「その他のアカウントの追加」と表示されましたら、画面を以下のように設定します。

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「詳細を表示」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

その他のアカウントの追加

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス
himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●

受信 (IMAP) メール サーバー
imap.aitai.ne.jp

ポート
993

☒ 受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー
auth.aitai.ne.jp

ポート
465

☒ 送信サーバーは SSL が必要

☒ 送信サーバーは認証が必要

☒ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

接続

←②クリック

←①入力


表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
受信(IMAP)メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
受信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信(SMTP)メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
送信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「接続」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■スタート画面から「メール」アプリを起動します。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、スタート画面でマウスカursorを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、画面右側に下記の表示（チャーム）を表示させます。

（※チャームはキーボードの Windows ロゴキー  +C を同時に押しても表示されます。）




■右側に表示された画面（チャーム）の中から、「設定」をクリックします。



■「アカウント」をクリックします。



■設定を確認したいアカウントをクリックします。



■画面を以下のように設定します。

表示名	入力内容
優先するメールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
メールユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、 ボタンをクリックして終了します。