

【IMAP】Windows 11 メールアプリの設定


※設定の前に、**アカウント ID 通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで**お問合せください**。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■画面下部にある  マークをクリックし、スタートメニューを開きます。

次に、スタートメニューの「メール」をクリックします。


(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー  を押しても表示されます。)



■「アカウントの追加」という画面が表示されましたら、「詳細設定」をクリックします。



※「アカウントの追加」画面が表示されない方は
「アカウント」をクリックして「アカウントの追加」をクリックしてください。



■「インターネットメール」をクリックします。



■「インターネットメールアカウント」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス
himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
himawari@hm.aitai.ne.jp

この名前を使用してメッセージを送信
ひまわり太郎 ←①入力

受信メール サーバー
imap.aitai.ne.jp:993

アカウントの種類
IMAP4

メールの送信 (SMTP) サーバー
auth.aitai.ne.jp:465

☒ 送信サーバーには、認証が必要です

☒ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

☒ 受信メールには SSL が必要


☒ 送信メールには SSL が必要

サインイン ←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウント名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
この名前を使用してメッセージを送信	※ <u>任意の名前で構いません</u> 。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993
アカウントの種類	IMAP4
メールの送信(SMTP)サーバー	auth.aitai.ne.jp:465
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れる
送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する	チェックを入れる
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる
送信メールには SSL が必要	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

- 「すべて完了しました」と表示されましたら、「完了」をクリックして終了します。




(2) IMAP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。


■画面下部にある  マークをクリックし、スタートメニューを開きます。

次に、スタートメニューの「メール」をクリックします。


(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー  を押しても表示されます。)



■画面左下にある「設定」をクリックし、次に「アカウント管理」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントをクリックします。



- 「アカウントの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウント名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

- 「ダウンロードするメールの期間」の初期値は3か月となっています。
3か月以上前のメールを確認する場合は、「すべて」へ変更してください。

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

☒ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信

ひまわり太郎

同期オプション

メール

☒ オン

完了 キャンセル

※ご注意※

サーバー側のメール保存期間は
365日です。サーバー側の
メール保存期間を無期限へ
変更するには、セルフページでの
操作が必要です。

【セルフページ URL】

<https://self.aitai.ne.jp>

【メール保存期間設定の手順】

[http://www.aitai.ne.jp/support
/manual/ct32979/](http://www.aitai.ne.jp/support/manual/ct32979/)

- 「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

手動

☒ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信

ひまわり太郎

同期オプション

メール

☒ オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

←クリック

完了 キャンセル

■画面を以下のように設定します。

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

ひまわり太郎

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

imap.aitai.ne.jp:993

送信 (SMTP) メール サーバー

auth.aitai.ne.jp:465

☒ 送信サーバーは認証が必要

☒ メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

☒ 受信メールに SSL を使う

☒ 送信メールに SSL を使う

完了

←②クリック キャンセル

←①入力

表示名	入力内容
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993
送信(SMTP)メールサーバー	auth.aitai.ne.jp:465
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールに SSL を使う	チェックを入れる
送信メールに SSL を使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「完了」をクリックします。

「アカウントの設定」画面に戻りましたら、「保存」をクリックして終了します。