

【IMAP】Mac OS Tahoe（26.x）以降の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。



をクリックしてください。

■メールアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。

アカウントを追加

メールアドレスを入力してください

himawari@hm.aitai.ne.jp

×

メールアカウントプロバイダにサインインするか、
リストから選択します。


続ける

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- メールアドレス欄の下に「プロバイダを選択」が表示されましたら、「その他のメールアカウント」をクリックします。

アカウントを追加
メールアドレスを入力してください

himawari@hm.aitai.ne.jp

続ける

または

プロバイダを選択

iCloud

Microsoft Exchange

Google

yahoo!

Aol.

その他のメールアカウント ←クリック

キャンセル

- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp ←①入力

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る **サインイン** ←②クリック

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP

受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■「完了」をクリックして、設定を終了します。

このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:

☒ メール

☒ メモ

キャンセル 戻る **完了**

←クリック


(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。



をクリックしてください。

■画面左上の「メール」をクリックし、「設定...」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。

次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。



- 「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: imap.aitai.ne.jp

☒ 接続設定を自動的に管理

↑入力

IMAPの詳細設定

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: ↓①チェックなし

☐ 接続設定を自動的に管理

↓②入力

ポート: 993 ☒ TLS/SSL を使用

認証: パスワード

IMAPの詳細設定 ←③クリック

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■入力後、「IMAP の詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

表示名	入力内容
IMAP パスの接頭辞	入力しない（空欄）
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

■「送信用メールサーバ（SMTP）」欄を以下のように設定します。

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブが開いたら、以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

説明 サーバ名 使用しているアカウント

hm.aitai.ne.jp	auth.aitai.ne.jp	hm.aitai.ne.jp
----------------	------------------	----------------

+ -

サーバ設定 **詳細**

TLS証明書: なし

☒ セキュリティ保護されていない認証を許可

? キャンセル **OK**

↓①クリック

←②設定

←③クリック

表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。