

【POP】 Mac OS Ventura (13.x) 以降の設定

※設定の前に、アカウント ID 通知書をご用意ください。紛失されている場合は、Aitai net サポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

(1) POP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。



をクリックしてください。

■ 「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されたら、「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



■ 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: **himawari@hm.aitai.ne.jp**

パスワード: 必須

←入力

キャンセル 戻る サインイン

表示名	入力内容
名前	<u>※任意の名前で構いません。</u> 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 ※キーチェーン機能が有効の場合、入力できない場合があります。次項の手順を参照してください。

※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、
その下に表示される「パスワード...」をクリックします。



メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: **himawari@hm.aitai.ne.jp**

パスワード: 必須

←①クリック

キャンセル パスワード... 戻る ←②クリック サインイン

※Touch ID（指紋認証機能）をご利用中の場合は、キーボード右上のTouchIDに触れてください。そうでない場合は、macの管理者パスワードをご入力し、「ロックを解除」をクリックします。



※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。

該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。

保存していなかった場合は次項へお進みください。



※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウントID通知書に記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、「サインイン」をクリックします。



■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ████████

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る サインイン

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) POP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「メール」を起動します。




をクリックしてください。

■画面左上の「メール」をクリックし、次に「設定...」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。

次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。



- 「受信用メールサーバ (POP)」欄を以下のように設定します。

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: *****

ホスト名: auth.aitai.ne.jp

接続設定を自動的に管理

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: *****

ホスト名: auth.ai ↓①チェックなし

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■ 入力後、「POP の詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし


■ 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

■ 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 以下の画面を開きます。



- 「サーバ設定」タブをクリックし、以下のように設定します。

サーバ設定 ←①クリック

説明: hm.aitai.ne.jp ←②入力

ユーザー名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: *****

ホスト名: auth.aitai.ne.jp

接続設定を自動的に管理

表示名	入力内容
説明	<u>※任意の名前で構いません。</u> 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

サーバ設定 詳細

説明: hm.aitai.ne.jp

ユーザー名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: *****

ホスト名: a ↓①チェックなし


接続設定を自動的に管理 ←②入力

ポート: 465 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■ 「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。