

【POP】 Outlook 2024（Outlook(classic)）の設定


※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net サポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問合せください](#)。

(1) POP メールアカウントの設定

■ Outlook2024（Outlook(classic)）を起動します。スタート画面、またはデスクトップから起動します。




■ 「Outlook」という画面が表示されましたら、空欄へ「アカウント ID 通知書」に記載されているメールアドレスを入力します。次に、「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、Outlook の画面左上の「ファイル」タブ→「情報」→「アカウントの追加」の順にクリックしてください。



- 「詳細設定」が表示されましたら、「POP」をクリックします。



- 「POP アカウントの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

POP アカウントの設定
himawari@hm.aitai.ne.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー: auth.aitai.ne.jp ポート: 995
☒ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー: auth.aitai.ne.jp ポート: 465
 暗号化方法: SSL/TLS
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
☐ 既存のデータファイルを使用
 参照...

前に戻る 次へ

表示名		入力内容
受信メール	サーバー	auth.aitai.ne.jp
	ポート	995
	このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックを入れる
	セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要	チェックなし
送信メール	サーバー	auth.aitai.ne.jp
	ポート	465
	暗号化方法	SSL/TLS
	セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要	チェックなし

上記を参考に入力後、「次へ」をクリックします。

- 「パスワード」欄へ「アカウント ID 通知書」に記載されたメールパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定
himawari@hm.aitai.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

←①入力

前に戻る

接続

←②クリック

- 「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。
「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」からチェックを外し、「完了」をクリックして終了します。

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
himawari@hm.aitai.ne.jp

別のメール アドレスを追加

メール アドレス

次へ

詳細オプション ^

☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

完了

←②クリック

☐ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する


←①チェックなし

※送信者名を変更したい方は次ページからの（２）POP メールアカウントの設定確認を参考に、「ユーザー情報」内の「名前(Y)」欄をご変更ください。（P6 参照）

(2) POP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■Outlook2024（Outlook(classic)）を起動します。スタート画面、またはデスクトップから起動します。




■Outlook が起動しましたら、画面左上の


「ファイル」タブ→「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理(O)」の順にクリックします。



- 「メール設定」が表示されましたら「電子メールアカウント(E)...」をクリックします。



- 「アカウント設定」が表示されましたら、設定を確認するアカウントを選択し、「変更(A)...」をクリックします。



■「POP と IMAP のアカウント設定」が表示されたら、画面を以下のように設定します。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):
ひまわり太郎

電子メール アドレス(E):
himawari@hm.aitai.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A):
POP3

受信メール サーバー(I):
auth.aitai.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O):
auth.aitai.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

←①入力

↓②クリック

詳細設定(M)...

表示名		入力内容
ユーザー情報	名前(Y)	※ <u>任意の名前で構いません</u> 。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
	電子メールアドレス(E)	アカウント ID 通知書に 記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
サーバー情報	アカウントの種類(A)	POP3
	受信メールサーバー(I)	auth.aitai.ne.jp
	送信メールサーバー(SMTP)(O)	auth.aitai.ne.jp
メールサーバーへの ログオン情報	アカウント名(U)	アカウント ID 通知書に 記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード(P)	アカウント ID 通知書に 記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
	パスワードを保存する(R)	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護された パスワード認証(SPA)に対応している場合には、 チェックボックスをオンにしてください(Q)		チェックなし

上記を参考に入力後、「詳細設定(M)...」をクリックします。

- 「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー ←①クリック

☒ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ←②入力
☐ 次のアカウントとパスワードでログインする(L)
 アカウント名(N):
 パスワード(P):
☒ パスワードを保存する(R)
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

表示名	入力内容
送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックを入れる

- 「詳細設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定 ←①クリック

サーバーのポート番号
 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)
☒ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) ←②入力
 送信サーバー (SMTP)(O): 465
 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS
 サーバーのタイムアウト(T)
 短い 長い 1分

配信
☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
☒ サーバーから削除する(R) 14 日後 ←③入力
☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK ←④クリック

表示名		入力内容
サーバーの ポート番号	受信サーバー(POP3)(I)	995
	このサーバーでは暗号化された 接続(SSL)が必要(E)	チェックを入れる
	送信サーバー(SMTP)(O)	465
	使用する暗号化接続の種類(C)	SSL/TLS
配信	サーバーにメッセージの コピーを置く(L)	1つの端末のみで受信する場合はチェックなし。複数の端末(スマホ、タブレット等)で受信する場合はチェックを入れる
	サーバーから削除する(R)	受信した日から削除する日数

上記を参考に入力後、「OK」をクリックします。

- 「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「次へ(N)>」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): ひまわり太郎
電子メール アドレス(E): himawari@hm.aitai.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー (I): auth.aitai.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): auth.aitai.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U): himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > ←クリック ヘルプ

- 「テストアカウント設定」が表示されましたら、「閉じる(C)」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。


中止(S)

クリック→ 閉じる(C)


タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

※以下のような画面が表示される場合は、「キャンセル」や「閉じる(C)」をクリックし、「テストアカウント設定」の画面を閉じてください。
その後、P6 へ戻り、再度設定を確認してください。


(例 1)



(例 2)



- 「すべて完了しました」と表示されましたら、「完了」をクリックします。



その他の画面も「閉じる(C)」ボタンをクリックして終了します。