

Mailの設定方法 (Mac OS X v10.11)

MAC OS X v10.11 以降は以下の手順で設定します。


- ソフトウェアの起動、Mail を起動します。



- 「その他のメールアカウントを追加…」を選択し「続ける」をクリックします。



- 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。



表示名	入力内容
氏名	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード

上記を参考に設定し、「作成」をクリックします。

- 「メールサーバの情報」画面が表示されます。

メールアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類:

受信用メールサーバ:

送信用メールサーバ:

アカウント名またはパスワードを確認できません。

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウントの種類	POP を選択
受信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている受信サーバーを入力します。 例) pop.hm.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力します。 例) auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「パスワードを“...”に安全に送信できませんでした」と表示されます。



**パスワードを“pop.hm.aitai.ne.jp”に安全に送信できませんでした**

“メール”でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか？


🌀 検証中...

「続ける」をクリックします。

- 設定画面が消えたら設定は終了です。


## ■ 電子メールアカウントの設定確認

メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。



「アカウント」画面が表示されます。


## ■ 送信設定の確認方法



[アカウント情報] タブ内 [送信用メールサーバ (SMTP)] のプルダウンメニューから、  
[SMTP サーバリストを編集] をクリックします。




■アカウント画面が表示されますので「アカウント情報」をクリックします。



表示名	入力内容
説明	任意名称 例) AitaiUser、Aitai メール
サーバ名	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力します。 例) auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。



「詳細」をクリックします。

※自動検出されたポート番号「465」と「SSL を使用」になっています。

(この設定は変更する必要はありません)

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード


以外の枠内は任意となります。

セキュリティ保護されていない認証を許可のチェックがはずれています。

アカウント設定を自動検出して管理にチェックが入っています。

(この設定は変更する必要はありません)

## ■受信設定の確認方法



表示名	入力内容
SSL を使用	チェック無し
ポート	110
認証	パスワード

以外の枠内は任意となります。

※アカウント設定を自動検出して管理にチェックが入っています。

(この設定は変更する必要はありません)

以上で設定は完了となります。