


5-3 IMAP 電子メールアカウントの作成

- ソフトウェアの起動、Mail を起動します。



- 「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします。



メールアカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Exchange
- Google
- YAHOO!
- Aol.
- その他のメールアカウント...

終了 続ける ←クリック

- 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。



@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

キャンセル 戻る サインイン ←クリック

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「メールサーバの情報」画面が表示されます。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP

受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン** ←クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp ※自動になっている場合は入力不要です。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「パスワードを“…”に安全に送信できませんでした」と表示されます。

パスワードを“pop.hm.aitai.ne.jp”に安全に送信できませんでした

“メール”でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか?

キャンセル **続ける** ←クリック

「続ける」をクリックします。
設定画面が消えたら設定は終了です。

5-4 電子メールアカウントの設定確認


メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。




「アカウント」画面が表示されます。

■設定の確認方法。

「サーバ設定」タブ内「接続設定を自動的に管理」のチェックを2カ所外す。




■ 受信設定の確認方法。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード


■送信設定の確認方法



[アカウント情報]のプルダウンメニューから、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



■アカウント画面が表示されますので「サーバ設定」をクリックします。



表示名	入力内容
説明	任意名称 例) AitaiUser、Aitai メール
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。

以上で設定は完了となります。