


Android（スマートフォン、タブレット等）の設定方法

(1) 電子メールアカウントの作成

- Androidのホーム画面にある「Eメール」を選択します。
(Aitai net アカウント ID 通知書をご用意下さい。)



※端末によって、アイコンの表示は異なる場合がございます。

- 設定画面が開きますので、以下のように入力していきます。



- ・「メールアドレス」

例) himawari@hm.aitai.ne.jp

※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』をご覧ください。

・「パスワード」

[パスワード]を入力

※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』をご覧ください。

■アカウントの種類を聞かれますので「POP3」を選択します。



■受信サーバーの設定を以下のようにしていただきます。



- ・「ユーザ名」
例) himawari
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』のアカウント名をご覧ください。
- ・「パスワード」
[パスワード]を入力
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』をご覧ください。
- ・「POP3 サーバー」
例) pop.hm.aitai.ne.jp
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』の受信メールサーバをご覧ください。
- ・「ポート」
110 と入力します。

入力が終わりましたら「次へ」を選択いただけます。

■送信サーバーを以下のように設定していただけます。



- ・「SMTP サーバー」
例) auht.aitai.ne.jp
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』の送信メールサーバをご覧ください。
- ・「ポート」
587 と入力します。
- ・「ユーザー名」
例) himawari@hm.aitai.ne.jp
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』のメールアドレスをご覧ください。
- ・「パスワード」
[パスワード]を入力
※お客様によって異なりますので『アカウント ID 通知書』をご覧ください。


入力が終わりましたら、「次へ」を選択いただけます。

- アカウントオプションの設定をしていただきます。



「Eメール受信時に通知」にチェックを入れると、メールを受信した際に通知が届くようになります。

- アカウント名、ユーザー名を設定していただきます。



- ・「このアカウントに名前を付ける(オプション)」
例) 自宅メール

アカウントを複数作成した際にどのアカウントなのかを判断する為に使用します。

- ・「ユーザー名(送信メッセージに表示)」

例) Himawari

相手がメールを受信した際に表示される名前になります。

入力が完了したら「完了」を選択し、設定を終了します。

【アカウントの追加方法】

- メールのメイン画面で端末の「MENU」ボタンを押し「アカウント」を選択します。



- アカウントの画面でもう一度「MENU」ボタンを押し、「アカウント追加」を選択します。



以上