


### (3) IMAP 電子メールアカウントの作成

- Outlook 2016 を起動します。



スタート画面 または、デスクトップから起動します。

- 起動したら左上の「ファイル」をクリックします。



- 「アカウント情報」から「アカウントの追加」を選択します。




- 「Outlook へようこそ」の画面が表示されましたら、「アカウント ID 通知書」に記載されたメールアドレスを入力し詳細オプションをクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ接続をクリック。

2017年7月のアップデートより以下の画面になっています。以前の Ver. をお使いの方は「Outlook2013」の設定をご参照ください



- 「アカウントの種類を選択」が起動します。「POP」をクリックします。



- 「IMAP アカウントの設定」では以下のように設定します。

IMAP アカウントの設定 himawari@hm.aitai.ne.jp  
(別のユーザー)

受信メール  
 サーバー  ポート   
 暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要


送信メール  
 サーバー  ポート   
 暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

表示名	入力内容
受信メール サーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
暗号化の方法	SSL/TLS
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でログオンが必要	チェックなし
送信メール サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
暗号化の方法	SSL/TLS
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でログオンが必要	チェックなし

上記を参考に入力後「接続」をクリックします。

- 「アカウント ID 通知書」に記載されたパスワードを入力し、「パスワードをパスワード一覧に保存する」にチェックを入れ「OK」をクリックします。



- 「アカウントのセットアップが完了しました」の画面が表示されます。




「OK」をクリックして終了します。

※送信者名を変更したい方は次ページからの(2)電子メールアカウントの設定確認を参考に「ユーザー情報」内の「名前」を変更してください。

#### (4) 電子メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

スタート画面 または、デスクトップから



Outlook 2016 を起動します。


- Outlook 2016 が起動したら左上の「ファイル」をクリックします。



- 「アカウント設定」から「アカウント設定 (A)」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「変更」をクリックします。



■POP と IMAP のアカウント設定画面が起動します。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): ひまわり太郎  
電子メール アドレス(E): himawari@hm.aitai.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メール サーバー(I): imap.aitai.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): auth.aitai.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): himawari@hm.aitai.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)... ←クリック


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
電子メール アドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信メール サーバー	imap.aitai.ne.jp
送信メール サーバー	auth.aitai.ne.jp
アカウント名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワードを入力します。
パスワードを保存する。	チェックを入れる
「メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください」 →チェック無し	

以外の枠内は任意となります。


上記を参考に入力後「詳細設定」をクリックします。

- 「送信サーバー」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェックを入れる

- 「詳細設定」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
受信サーバー (POP3)	993
使用する暗号化接続の種類	SSL
送信サーバー (SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

以外の枠内は任意となります。

設定後、「OK」をクリックします。

■画面が戻ったら「次へ(N) >」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): ひまわり太郎  
電子メール アドレス(E): himawari@hm.aitai.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メール サーバー(I): imap.aitai.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): auth.aitai.ne.jp

**メールサーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): himawari@hm.aitai.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** ←クリック

■「すべて完了しました」の画面が表示されます。

アカウントの追加

すべて完了しました


アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了** ←クリック

「完了」をクリックして終了します。

Outlookで「IMAP」を設定した場合、一部メールフォルダが英語表記になります。



主な表記は以下の通りです。

- Drafts . . . . . 下書き
- Junk (E-mail) . . . . . 迷惑 (メール)
- Sent (Items) . . . . . 送信済み (アイテム)
- Trash . . . . . ごみ箱
- DeletedItems . . . . . 削除済みアイテム

※御使用の状況によって作成されるフォルダが違います。