

Android（スマートフォン、タブレット）の設定方法


※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

(1) POP 電子メールアカウントの作成


■Android のホーム画面にある「Gmail」を選択します。




■受信トレイ画面左上の  をタップして下さい。




■メールアドレスをタップし「アカウントを追加」をタップします。



- 「メールのセットアップ」画面で「その他」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。



表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら「手動セットアップ」を選択します。

- 「このアカウントの種類を選択します」で「個人用 (POP3)」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。



表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

入力が終わりましたら「次へ」を選択します。

- 「受信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。

受信サーバーの設定

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
.....

サーバー
auth.aitai.ne.jp


サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

次へ ←タップ

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
サーバー	auth.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

■ 「送信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。



送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
.....

SMTP サーバー
auth.aitai.ne.jp

次へ ←タップ

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

■「アカウントのオプション」画面は任意の設定となります。



補足：「メールの着信を知らせる」にチェックを入れると、メールを受信した際に通知が届くようになります。

設定しましたら、「次へ」を選択します。

■アカウント名と名前を設定してください。



表示名	入力内容
アカウント名	任意名称 例) 自宅メール
名前	任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり

入力が完了したら「次へ」を選択し、設定を終了します。
受信トレイが表示されます。

(2) POP 電子メールアカウントの設定確認

■ 「受信トレイ」の画面で、**☰** ボタンを選択し、「設定」を選択します。




■ 確認をおこなうアカウントををタップします。



- アカウントの設定画面で、画面を下にスクロールし、「サーバー設定」項目の「受信設定」を選択します。



- 受信サーバーの設定画面で、以下のように設定されているか確認します。




表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワードを入力します。
サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	995
セキュリティタイプ	SSL/TLS

確認したら、「完了」を選択します。

- アカウントの設定画面に戻ったら、「サーバー設定」項目の「送信設定」を選択します。



- 「送信サーバーの設定」の画面で、以下のように設定されているか確認します。



表示名	入力内容
ログインが必要	ONにする
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
セキュリティタイプ	SSL/TLS

確認しましたら、「完了」を選択します。