


(3) IMAP 電子メールアカウントの新規作成


- Android のホーム画面にある「G メール」を選択します。
Aitai net アカウント ID 通知書をご用意下さい。




- 受信トレイ画面左上の  をタップして下さい。



- メールアドレスをタップし「アカウントを追加」をタップします。



- 「メールのセットアップ」画面で「その他」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。




表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら「手動セットアップ」を選択します。

- 「このアカウントの種類を選択します」で「個人用（IMAP）」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。



表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

入力が終わりましたら「次へ」を選択します。

- 「受信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。

受信サーバーの設定

ユーザー名

himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード

.....

サーバー


imap.aitai.ne.jp

次へ

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード
サーバー	imap.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

- 「送信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。



送信サーバーの設定

ログインが必要 ☒

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
.....

SMTP サーバー
auth.aitai.ne.jp

次へ ←タップ

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

- 「アカウントのオプション」画面は任意の設定となります。



補足：「メールの着信を知らせる」にチェックを入れると、メールを受信した際に通知が届くようになります。

設定したら、「次へ」を選択します。

- アカウント名、名前を設定していただきます。



表示名	入力内容
アカウント名	任意名称 例) 自宅メール
名前	任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり

入力が完了したら「次へ」を選択し、設定を終了します。
受信トレイが表示されます。

(4) IMAP 電子メールアカウントの設定確認

- 「受信トレイ」の画面で  ボタンを選択し、「設定」を選択します。



- 確認をおこなうアカウントをタップします。



- アカウントの設定画面で、画面を下にスクロールし、「サーバー設定」項目の「受信設定」を選択します。



- 受信サーバーの設定画面で、以下のように設定されているか確認します。

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード

サーバー
imap.aitai.ne.jp

ポート
993

セキュリティの種類
SSL/TLS

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

キャンセル 完了

←タップ

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード を入力します。
サーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
セキュリティタイプ	SSL/TLS

確認しましたら、「次へ」または「完了」を選択します。

- アカウントの設定画面に戻ったら、「サーバー設定」項目の「送信設定」を選択します。



- 「送信サーバーの設定」の画面で、以下のように設定されているか確認します。

ログインが必要 ☒

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード

SMTP サーバー
auth.aitai.ne.jp

ポート
465

セキュリティの種類
SSL/TLS

キャンセル ←タップ

表示名	入力内容
ログインが必要	チェックを入れる
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
セキュリティタイプ	SSL/TLS

確認しましたら、「次へ」または「完了」を選択します。