


メールの設定方法 (iOS)

※設定の前に、**アカウント ID 通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「設定」を起動します。



■設定画面が表示されました、

iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、

iOS13・iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」、

iOS14・iPadOS14 以降をご利用の方は「メール」をタップします。



- iOS14・iPadOS14 以降をご利用の方は「アカウント」をタップします。
 (iOS11・12、iOS13・iPadOS13 をご利用の方は次項へお進みください。)



- 「アカウントを追加」をタップします。



- 「その他」 を選択します。次に、「メールアカウントを追加」 をタップします。



- 「新規アカウント」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

←②タップ

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メール	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet

上記を参考に入力後、「次へ」 をタップします。

■画面上部の「IMAP」をタップし、画面を以下のように設定します。

キャンセル 新規アカウント 次へ ←③タップ

IMAP POP

↑①タップ

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp

説明 hm.aitai.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 auth.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●●● ←②入力

表示名		入力内容
受信メールサーバ	ホスト名	imap.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
送信メールサーバ	ホスト名	auth.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

■iOS14・iPadOS14以降の場合、下記の画面が表示されます。「保存」をタップします。



■「SSLで接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。



■もう一度「SSLで接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。




■下記のいずれかの画面に戻りましたら、設定画面を閉じて終了します。



(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「設定」を起動します。



■設定画面が表示されましたら、

iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、

iOS13・iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」、

iOS14・iPadOS14 以降をご利用の方は「メール」をタップします。



- 設定を確認するアカウントをタップします。



- 「アカウント」をタップします。
(iOS14・iPadOS14以降をご利用の方は次項へお進みください。)



- 「SMTP」をタップします。



- 「プライマリサーバ」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

「完了」をタップし、1つ前の画面に戻ります。

- 「詳細」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名		入力内容
受信設定	SSL を使用	オン
	認証	パスワード
	IMAP パス接頭辞	空欄
	サーバポート	993

設定が完了しましたら、「アカウント」をタップします。
 1つ前の画面に戻りましたら、「完了」をタップして終了します。
 設定画面を閉じて終了します。