

## 【IMAP】iOS14・iPadOS14 以降の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、  
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

### (1) IMAP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「設定」を起動します。次に、「メール」をタップします。



■「アカウント」をタップします。次に、「アカウントを追加」をタップします。



- 「その他」 を選択します。次に、「メールアカウントを追加」 をタップします。



- 「新規アカウント」 が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●

説明 himawari@hm.aitai.ne.jp

↑ ①入力

← ②タップ

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メール	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet

上記を参考に入力後、「次へ」 をタップします。

■画面上部の「IMAP」をタップし、画面を以下のように設定します。

表示名		入力内容
受信メールサーバ	ホスト名	imap.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <b>パスワード</b> を入力します。
送信メールサーバ	ホスト名	auth.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <b>パスワード</b> を入力します。

上記を参考に入力後、「保存」をタップします。

- 「保存」 をタップします。



- 設定画面を閉じて終了します。




## (2) IMAP メールアカウントの設定確認

- ホーム画面から「設定」を起動します。次に、「メール」をタップします。



- 設定を確認するアカウントをタップします。次に、「SMTP」をタップします。



- 「プライマリサーバ」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

- 「完了」をタップし、ひとつ前の画面に戻ります。  
画面左上のアカウント名をタップします。

- 「詳細」 をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名		入力内容
受信設定	SSL を使用	オン
	認証	パスワード
	IMAP パス接頭辞	空欄
	サーバポート	993

設定が完了しましたら、「アカウント」をタップします。  
 1つ前の画面に戻りましたら、「完了」をタップして終了します。  
 設定画面を閉じて終了します。