(3) IMAP メールアカウントの設定

■画面左下にある マークをクリックし、スタートメニューを開きます。 次に、「メール」をクリックします。

(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー 冊 を押しても表示されます。)





■「アカウントの追加」という画面が表示されましたら、「詳細設定」をクリックします。

	メール、カレンダー、連絡先 にアカウントを追加して、メール、予定表イベン ト、連絡先にアクセスします。	3
	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
	Office 365 Office 365, Exchange	
	Google	
	iCloud	
	その他のアカウント POP、IMAP	
1	🔅 詳細設定	←クリック
	×	閉じる

※「アカウントの追加」画面が表示されない方は

「アカウント」をクリックして「アカウントの追加」をクリックしてください。

	** ←①クリック	€ S Q ~ 3⊁€			
☑ 献 ^A ■ ○ 何代國	■ ペ ☆	東 2 3回 すべて、 未同期です		2 2 7 1 3 1 2 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	レー レ × ウントの管理 た編集するアカウントを選びます。 ・ 受信トレイのリンク ・ アカウントの追加
	〇 何でも聞いてください	8 O 😫 🗔 🧯) 🔎 📴 🙆 🖬		^ ‱ ∉ 4× © 11:28 🐻

■「インターネットメール」をクリックします。



■「インターネットメールアカウント」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

アカウントの追加 ×	
インターネット メール アカウント	
メール アドレス	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザー名	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	
パスワード	
•••••	
ፖከウント名	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
この名前を使用してメッセージを送信	
ひまわり太郎	←①入力
受信メール サーバー	
imap.aitai.ne.jp:993	
アカウントの種類	
IMAP4 V	
メールの送信 (SMTP) サーバー	
auth.aitai.ne.jp :465	
✓ 送信サーバーには、認証が必要です	
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
✓ 受信メールには SSL が必要	
✓ 送信メールには SSL が必要	L
✓ サインイン × ←②・	クリック

表示名	入力内容	
	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている	
	<u>メールアドレス</u> を入力します。	
	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている	
	パスワード を入力します。	
アカウントタ	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
この夕前を使用してメッセージを送信	※任意の名前で構いません。	
	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり	
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993	
アカウントの種類	IMAP4	
メールの送信(SMTP)サーバー	auth.aitai.ne.jp:465	
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れる	
送信メールに同じユーザー名と	チェックを入れる	
パスワードを使用する		
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる	
送信メールには SSL が必要	チェックを入れる	

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。



(4) IMAP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■画面左下にある マークをクリックし、スタートメニューを開きます。 次に、「メール」をクリックします。

(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー ── を押しても表示されます。)





■画面左下にある「設定」をクリックし、次に「アカウント管理」をクリックします。



■設定を確認するアカウントをクリックします。

受信トレイ - himawari@hm.aitai.ne.jp	メール					- D ×
	検索	0 C =				< アカウントの管理
十 新規メール	受信トレイ	রুম্ব 🗸				設定を編集するアカウントを選びます。
רעלת א						himawari@hm.aitai.ne.jp
himawari@hm himawari@hm.aitai						nimawari@nm.aital.ne.jp
ニコ フォルダー			1111.2	1. 1. 1. 1.		◎ ↑ クリック
受信トレイ			1.18:181	1.196		十 アカウントの追加
下書き			and the company of the second s			
送信済みアイテム			11111		1. Hill I wanted	
その他 	ここに表示するア	イテムはまだありません。				
					11 Carrie	933 —
〇 何でも聞いてください		P 🗖 🗉 🛢	: 📮 💁 🥲	S 6 1		^ ≒ 🧖 d× 😂 2017/01/16 🖓

■「アカウントの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

アカウントの設定	×	
himawari@hm.aitai.ne.jp アカウントの設定 Mimawari@hm.aitai.ne.jp		
ユーザー名 himawari@hm.aitai.ne.jp		
パスワード		<u>←</u> ①入力
アカウント名 himawari@hm aitai ne in		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから、↑②クリック		
保存 キャンセル		

表示名	入力内容
¬	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
パフロード	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書(P4 参照)に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

■「ダウンロードするメールの期間」の初期値は3か月となっています。
 3か月以上前のメールを確認する場合は、「すべて」へ変更してください。

アカウントの設定	×		
himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定 新しいメールをダウンロードする頻度 使用状況に応じて 1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアか ントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、デ タ通信量とパッテリーを節約します。	ר ר ב		
			※ご注音※
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダワンロートする			
ダウンロードするメールの期間 			
過去 3 か月間 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			365 日 です。サーバー側の
この名前を使用してメッセージを送信			メール保存期間を無期限へ
ひまわり太郎			変更するには、セルフページでの
「同期オプション			操作が必要です。
メール			
(オン			
	~		https://self.aitai.ne.jp
完了 キャンセル			

■「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

アカウントの設定	×
himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定 新しいメールをダウンロードする頻度	
手動	\sim
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	
ダウンロードするメールの期間	
過去 3 か月間	\sim
この名前を使用してメッセージを送信	
ひまわり太郎	
同期オプション	
メール	
() オン	
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報	
完了 キャンセル	

■画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993
送信 (SMTP) メールサーバー	auth.aitai.ne.jp:465
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名と	チェックを入れる
パスワードを使う	
受信メールに SSL を使う	チェックを入れる
送信メールに SSL を使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「完了」をクリックします。

「アカウントの設定」画面に戻りましたら、「保存」をクリックして終了します。