Windows11 接続設定

有線接続の確認方法

■画面下部にある 🕂 マークをクリックし、スタートメニューを開きます。

次に、スタートメニュー右上の「すべてのアプリ」をクリックし、「Windows ツール」をク リックします。



■「コントロールパネル」をクリックします。



1

■「ネットワークとインターネット」をクリックします。

-ם-ועב 🔝	1.17711			- 🗆 X
(- ↑	************************************	Ý C	ą.
	3223-	ターの設定を調整します	7	東方法 カアゴリ・
	0	システムとセキュリティ コンビューターの大塚寺福祉 ファイト周囲でファイルのバックアップコピーを保存 パックアップノ連手 (Windows 7)	● ユーザーアカウント ● ダアカウントの個種の変更	
	2	ネットワークとインターネット ネットワークの計算を	リック	
	9	ハートウェアとサウンド サリイスとテリンターの東示 サバイスの名加 州通で使うモジリティ東京の講覧	日村、時刻、登場用式の定要 コンピューターの簡単操作 設定の後本の表示 構成すべた近くの感感化	
	R	7075A 707560794921-3		

■「ネットワークと共有センター」をクリックします。



■「イーサネット」をクリックします。



🦞 イーサネットの状態		
全般		
接続		
IPv4 接続:	්ර ර	1ターネット
IPv6 接続:	ネットワークア	クセスなし
メディアの状態:		有効
期間:		00:02:19
速度:		1.0 Gbps
動作状況		
動作状況———	Э — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	受信
動作状況	送信 — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	受信 1,021,469
動作状況 パイト: 、 プロパティ(P)	送信 — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	受信 1,021,469

■「IPv4 アドレス」の数値を確認します。「169」以外で始まっていれば接続可能です。

'ロパティ き読固有 DNS サフィックス 従明 物理アドレス 	値 him-syanaiJocal Realtek PCIe GbE Family Controller **-**-**-**-**-**
Pv4 アドレス	221.***.*** ←確認
マースの取得日 Iースの有効期限 ≥v4 デフォルト ゲートウェイ Pv4 DHCP サーパー Pv4 DNS サーパー	2020年3月23日 8:40:52 2020年3月23日 10:40:51 ************ ********** ************
'v4 WINS サーバー etBIOS over TCP/IP 有	*** *** ***

	数値	備考
	172.***.***.***	パソコン直結でローカル IP 契約の場合
NET 可	2**.***.***.***	パソコン直結でグローバル IP 契約の場合
	192.***.***.***	ルータ利用の場合
	169.***.***.***	「 <u>FAQ インターネットに繋がりません。</u> 」をご参照
NET 不可	0.0.0.0	いただき、ONU・モデム・ハブ・ルータ・パソコン
		を再起動してください。

上記以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンター(0120-933-969)まで ご連絡ください。

以上となります。