【IMAP】Windows 8.1 メールアプリの設定

※設定の前に、<mark>アカウント ID 通知書</mark>をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで<u>お問合せください</u>。

- (1) IMAP メールアカウントの設定
- ■スタート画面から「メール」アプリを起動します。



※初めてメールアカウントを設定する場合※

「Microsoft アカウント」を登録する必要があります。

以下のような画面が表示された場合は、Microsoft アカウントの登録を行ってください。

Microsoft アカウントの登録方法がわからない場合は、Microsoft へお問い合わせください。

Microsoft アカウントに切り替える
多くのアプリやサービスは、今回と同様に、デバイス間で内容や設定を同期するために Microsoft アカウントを使い ます。Microsoft アカウントを今すぐ設定できるようにします。
まず、現在のローカルパスワードを確認してくださいパスワードの本人確認が必要です)。
▶ ひまわり
現在のパスワード ••••••• •
アクリーンすうにサインインする (記録)のしません) 次へ キャンセル

■「メール」が表示されましたら、「[設定]ですべて表示」をクリックします。 次に、**P5** の手順へ進んでください。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、 スタート画面でマウスカーソルを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、 画面右側に下記の表示(チャーム)を表示させます。

(※チャームはキーボードの Windows ロゴキー 冊 +C を同時に押しても表示されます。)



※右側に表示された画面(チャーム)の中から、「設定」をクリックします。



※「アカウント」をクリックします。



※「アカウントの追加」をクリックします。



※「その他のアカウント」をクリックします。



■「メールアカウントの追加」と表示されましたら、「IMAP」を選択し、

「接続」をクリックします。

√_ Ⅱ.
メール アカウントの追加 🏾 🗹
Pカウントの種類をお選びください。 ● Exchange ActiveSync (EAS) ● IMAP メールで使用できる他のアカウントの種類について確認する。

■「その他のアカウントの追加」と表示されましたら、画面を以下のように設定します。

その₶	メ ー II のアカウントの追加			
その他のア メール アド himawar パスワード	カウントに接続するには、以下に情い レス i@hm.aitai.ne.jp	吸を入力してください。	τ (1)λη	
##±₹	>リック	1818	##>UL	

表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「詳細を表示」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メール アドレス			
himawari@hm.aitai.ne.jp			
1-ザ-名			
himawari@hm.aitai.ne.jp			
ペスワード			
•••••			
受信 (IMAP) メール サーバー	#	-ŀ	<u>⊢</u> 1)入
imap.aitai.ne.jp	9	93	
✔ 受信サーバーは SSL が必要			
送信 (SMTP) メール サーバー	*	-1-	
auth.aitai.ne.jp	× 4	65	
✔ 送信サーバーは SSL が必要			
2 洋信サーバーは物価が必要			

表示名	入力内容	
メールアドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
7 — ぜ — タ	アカウント ID 通知書に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
	アカウント ID 通知書に記載されている	
	パスワード を入力します。	
受信(IMAP)メールサーバー	imap.aitai.ne.jp	
ポート	993	
受信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる	
送信(SMTP)メールサーバー	auth.aitai.ne.jp	
ポート	465	
送信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる	
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる	
メールの送信と受信で	チェックを入れる	
同じユーザー名とパスワードを使う		

上記を参考に入力後、「接続」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■スタート画面から「メール」アプリを起動します。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、 スタート画面でマウスカーソルを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、 画面右側に下記の表示(チャーム)を表示させます。

(※チャームはキーボードの Windows ロゴキー 冊 +C を同時に押しても表示されます。)



■右側に表示された画面(チャーム)の中から、「設定」をクリックします。



■「アカウント」をクリックします。

Himawari 受信トレイ すべて ~	Q	himawari@hm.aitai.ne.jp 宛先: himawari@hm.aitai.ne.jp	設定 メール 発行者: Microsoft Corporation
ІМАР		ТМАР	アカウント ←クリック オプション ヘルプ パージョン情報 ご意見ご感想
			アクセス許可 評価としビュー アフロー 単 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
			 画知 単語 キーボード PC 設定の変更

■設定を確認したいアカウントをクリックします。





表示名	入力内容	
優失するメールアドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されている	
	<u>パスワード</u> を入力します。	
メールコーザータ	アカウント ID 通知書に記載されている	
	メールアドレス を入力します。	
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp	
ポート	993	
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる	
送信メールサーバー	auth.aitai.ne.jp	
ポート	465	
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる	
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる	
メールの送信と受信で	チェックを入れる	
同じユーザー名とパスワードを使う		

上記を参考に入力後、 💽 ボタンをクリックして終了します。