メールの設定方法(Android)

※設定の前に、<mark>アカウント ID 通知書</mark>をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

(1) POP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。



■「Gmail へようこそ」が表示されましたら、「スキップ」をタップします。 次に、「メールアドレスを追加」をタップします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面右上のプロフィール画像をタップし、 「別のアカウントを追加」をタップします。



■「メールのセットアップ」が表示されましたら、「その他」をタップします。

► メールのセットアップ	
G Google	
02 Outlook、Hotmail、Live	
🎽 Yahoo	
토 Exchange と Office 365	
≧ その他	● ータップ

■「メールアドレスの追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

► メールアドレスの追加 メールアドレスを入力 himawari@hm.aitai.ne.jp	<u>-</u> ① λ <i>⊅</i>
表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メール</u> <u> ドレス</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「手動設定」をタップします。

■「このアカウントの種類を選択します」が表示されましたら、 「個人用(POP3)」をタップします。

Μ himawari@hm.aitai.ne.jp このアカウントの種類を選択します 個人用(POP3) ←タップ 個人用(IMAP) ■画面を以下のように設定します。 Μ himawari@hm.aitai.ne.jp パスワード \odot ←①入力 -②タップ

表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワー</u> <u>ド</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。



表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている メールア
	<u>ドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <mark>パスワー</mark>
	<u>ド</u> を入力します。
サーバー	auth.aitai.ne.jp
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき(推奨)

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。



表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている メールア
	<u>ドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <mark>パスワー</mark>
	<u>ド</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

■「アカウントのオプション」が表示されましたら、画面は任意の設定となります。



「次へ」をタップします。

■「アカウントの設定が完了しました。」と表示されましたら、画面を以下のように設定します。



上記を参考に入力後、「次へ」をタップして終了します。受信トレイが表示されます。

(2) POP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。



■画面左上の 🗮 アイコンをタップし、次に「設定」をタップします。

■ メールを検索 田	■ すべての受信トレイ	ά
* 1 ①タップ	□ 受信トレイ	
	すべてのラベル	
	★ スター付き	
	▲ 未読	
	き書不	
	送信トレイ	
	▶ 送信済み	
	↓②タップ	
	✿ 設定	
/ 作成	⑦ ヘルプとフィードバック)
✓ □ メール ビデオ会議		
<		

■設定を確認するアカウントをタップします。

← 設定 :	
全般設定	
himawari@hm.aitai.ne.jp	←タップ
アカウントを追加	
<	,

■画面を下にスクロールし、「サーバーの設定」の「受信設定」をタップします。



■画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <mark>メールア</mark>
	ドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <mark>パスワー</mark>
	<u>ド</u> を入力します。
サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	995
セキュリティの種類	SSL/TLS
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき(推奨)

上記を参考に入力後、「完了」をタップします。





■画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている メールア
	ドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <mark>パスワー</mark>
	<u> ド</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS

上記を参考に入力後、「完了」をタップして終了します。